

ਹੱਥੀ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲਈ 3 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ


1 ਖੁਰਚੇ, ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਹਲਕੀ-ਧੁਆਈ ਕਰੋ
ਰੁੱਖੇ ਭੋਜਨ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ



2 ਧੋਵੋ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।




3 ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ
ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੱਚਿ ਧੋਵੋ।



4 ਕੀਟਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ
ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਸਕੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵੱਚਿ ਕਸਿ ਵੱਚਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਬੋਵੋ:

1. 100 ppm 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਲੋਰੀਨ ਘੋਲ ਜਸਿ ਵੱਚਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24°C/75°F ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
2. 200 ppm 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਘੋਲ ਜਸਿ ਵੱਚਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24°C/75°F ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
3. 25 ppm 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਇਓਡੀਨ ਘੋਲ ਜਸਿ ਵੱਚਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24°C/75°F ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
4. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 77°C/170°F ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਗਰਮ ਪਾਣੀ

5 ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ
ਧਾਂਕ ਲਾਕੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ।



ਕੀਟਾਨੂੰ-ਨਾਸ਼ਕ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਰੀਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਾਨੂੰ-ਨਾਸ਼ਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 100 ਪਾਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਘੋਲ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਲੀਚ ਦੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਿ ਨਾਲ 13L/3gal ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ 6% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Southwestern Public Health

St. Thomas Site
1230 Talbot Street
St. Thomas N5P 1G9

Woodstock Site
410 Buller Street
Woodstock N4S 4N2

1-800-922-0096

www.swpublichealth.ca

Sw SOUTHWESTERN
Public Health
Oxford • Elgin • St. Thomas